

```

/*****
*
*          “ 诺德虚拟主机管理系统 ” 开设试用主机接口规范
*版本 V3.0.0
*制订日期：2004-12-19
*联系 E-MAIL：support@nodsoft.com
*网站：http://www.nodsoft.com
*版权：诺德软件版权所有，2004-2005，诺德软件对此接口规范具有最终解释权。
*功能说明：
*      本规范是在诺德虚拟主机管理系统基础上建立的开设试用主机接口，以方便
*      诺德虚拟主机管理系统的用户根据自己的需要进行二次开发。
*****/

```

1. 系统配置

要启用本系统的在线申请测试功能，请以 admin 登录后台管理界面，在“系统管理 -> 系统设置”中，设置以下参数：

在线申请测试功能	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁止
测试主机父域	<input type="text" value="test.com"/>
测试主机有效期	<input type="text" value="30"/> 天
测试主机所用服务器	<input type="text" value="mail.test.com"/>
测试主机空间大小	<input type="text" value="10"/> MB

测试主机父域：生成的测试主机，其 URL 为：用户名+测试主机父域

测试主机有效期：超过有效期将被禁用，单位为天

测试主机所用服务器：测试主机只能在指定的服务器上开设

测试主机空间大小：默认情况下，测试主机只开通主页空间，请指定空间大小

2. 接口说明

<1>发送 URL

URL: http://测试主机所用服务器IP或域名:管理端口/host_demo.php

管理端口默认为 88。

可以使用 post 或 get 方式发送表单数据。

<2>参数

参数名称	说明
admin_name	调用该接口的管理员用户名，可以在后台“管理员管理”中添加，必填
admin_pass	调用该接口的管理员密码，必填
tid	用户申请的主机方案 id，可以在后台“方案管理”中查看，必填
name	申请试用用户名，必填
pass	申请试用用户密码，必填
question	取回密码问题
answer	密码问题答案
user_type	用户类型：P 表示个人用户 U 表示单位用户 (PU 为大写)
cname	用户名称，中文

linkman	联系人姓名
email	联系 email, 必填
tel	联系电话
fax	联系传真
addr	联系地址
postcode	邮政编码
invoice	发票抬头

请注意, 如果采用 get 方式传递表单数据, 字段中不能出现& =符号, 请检查用户输入。
空格请替换为%20

<3>返回值

操作成功返回“OK”(大写), 否则返回错误信息。